


## Uputstva za migraciju podataka iz verzije Mastercam 2021 u Mastercam 2022

### Važno!


Ova uputstva odnose se na samostalnu migraciju podataka u Mastertcam 2022, te sadržavaju sve potrebne korake za uspješnu instalaciju.

Za sve dodatne informacije i pitanja vezana uz instalaciju možete kontaktirati našu tehničku podršku putem naše web stranice ([www.mastercam.hr](http://www.mastercam.hr)), e-maila ([podrska@camteh.hr](mailto:podrska@camteh.hr)) ili na telefon +385 91 3050 611 Davor.


1. Pokrenuti instaliranu verziju Mastercama 2022 (prilikom prvog pokretanja Mastercama pokretanje će trajati nešto dulje iz razloga što program treba postaviti sve postavke za rad nove verzije).
2. Kada se učitalo sučelje Mastercama 2022 potrebno je kliknuti na ikonu „File“.



3. U lijevom izborniku, potrebno je odabrati ikonu „Convert“, te nakon toga u desnom prozoru pojavit će se dodatni izbornik. U dodatnom izborniku, potrebno je odabrati ikonu „Migration Wizard“ koji pokreće proces migracije.




4. U sučelju za migraciju potrebno je odabrat iku „Advanced“ za napredni prijenos postavki.



5. Otvara se novi prozor koji omogućuje odabir datoteka koje će se migrirati.

**Važno!**

Vodite računa da pri odabiru **OBAVEZNO** označite kućicu „**MIGRATE SHARED FILES**“. Sljedom prikazanog prijenos ide iz mape „**Shared Mastercam 2021**“ (gornji redak) na novu lokaciju „**Shared Mastercam 2022**“ (donji redak). Kada ste provjerili navedeno, potrebno je kliknuti ikonu „**Next**“.




6. U sljedećem prozoru potrebno je definirati koje će se datoteke migrirati iz starije u noviju verziju.

Preporučamo Vam da prilikom migracije odaberete (stavite kvačicu u kućicu) sve stavke koje su odabrane na dolje navedenoj slici.

**Napomena!**


Ukoliko u mapi „**Shared Mastercam 2021**“ imate veliki broj datoteka \*.mcam, tada je potrebno odznačiti kućicu „**Part files**“ kako proces migracije ne bi trajao predugo.

Kada ste odabrali datoteke koje će se migrirati, potrebno je kliknuti na ikonu „**Next**“.




# Mastercam


7. U sljedećem prozoru, potrebno je odabratizkoje verzije Mastercama vršimo migraciju (U ovom slučaju to je iz verzije Mastercam 2021, a druge prozorčićemo). Kada smo označili kako je i na donjoj slici prikazano, potrebno je kliknuti na ikonu „Next“.




8. U sljedećem prozoru prikazuje se sažetak postavki koje ste odabrali za prijenos kojemožete prekontrolirati. Ako se slažete sa svime kliknete na ikonu „Finish“, a ako želite nešto izmjeniti onda na ikonu „Previous“.



9. Kada smo kliknuli na ikonu „Finish“ Mastercam 2022 započinje migraciju podataka, te je potrebno pričekati par trenutaka da se izvrši migracija.



10. Ako Vam se u procesu migracije pojavi prozor kao što je dolje prikazan, tada kliknite na ikonu „Update and replace...“ i na ikonu „Apply this...“.



11. Nakon završetka procesa migracije podataka pojaviti će se prozor koji će Vas obavijestit o uspješnom migriranju podataka, te je time proces završen.



---

**12.** Kada uspješno završite navedeni proces, nazovite nas da se dogovorimo za podešavanje ostalih postavki ako ih imate (postprocesori, popis alata, bilo kakve posebne postavke ili slično ...). Na raspolaganju smo svakim radnim danom od 8:00 do 16:00h na mob +385 91/3050-611 Davor ili na email: [podrska@camteh.hr](mailto:podrska@camteh.hr)



Za sve dodatne informacije vezane uz ovu instalaciju stojimo Vam na raspolaganju, te slobodno nas možete kontaktirati:

[www.mastercam.hr](http://www.mastercam.hr)

[podrska@camteh.hr](mailto:podrska@camteh.hr)

Pratite nas:

