


Uputstva za migraciju podataka iz verzije Mastercam 2025 u Mastercam 2026

Važno!


Ova uputstva odnose se na samostalnu migraciju podataka u Mastercam 2026, te sadržavaju sve potrebne korake za uspješnu instalaciju.

Za sve dodatne informacije i pitanja vezana uz instalaciju možete kontaktirati našu tehničku podršku putem naše web stranice (www.mastercam.hr), e-maila (info@mastercam.hr) ili na telefon +385 91 3050 611.


1. Pokrenuti instaliranu verziju Mastercama 2026 (prilikom prvog pokretanja Mastercama pokretanje će trajati nešto dulje iz razloga što program treba postaviti sve postavke za rad nove verzije).
2. Kada se učitalo sučelje Mastercama 2026 potrebno je kliknuti na ikonu „File“.



3. U lijevom izborniku, potrebno je odabrati ikonu „Convert“, te nakon toga u desnom prozoru pojaviti će se dodatni izbornik. U dodatnom izborniku, potrebno je odabrati ikonu „Migration Wizard“ koji pokreće proces migracije.



4. U sučelju za migraciju potrebno je odabrati ikonu „Advanced“ za napredni prijenos postavki.




5. Otvara se novi prozor koji omogućuje odabir datoteka koje će se migrirati.

Važno!

Vodite računa da pri odabiru **OBAVEZNO** označite kućicu „**MIGRATE SHARED FILES**“. Slijedom prikazanog prijenos ide iz mape „**Shared Mastercam 2025**“ (gornji redak) na novu lokaciju „**Shared Mastercam 2026**“ (donji redak).

Kada ste provjerili navedeno, potrebno je kliknuti ikonu „**Next**“.




6. U sljedećem prozoru potrebno je definirati koje će se datoteke migrirati iz starije u noviju verziju.

Preporučamo Vam da prilikom migracije odaberete (stavite kvačicu u kućicu) sve stavke koje su odabrane na dolje navedennoj slici.


Napomena!

Ukoliko migrirate „**Part file**“ tada će se svi .mcam programi migrirati za 2026 verziju i nećete ih moći otvarati sa starijim verzijama. Zato je poželjno imati odznačeno kućicu „**Part files**“ kako proces migracije ne bi trajao predugo i imali slobodnu volju otvarati stare programe u starijim verzijama ili sa novom verzijom.


Kada ste odabrali datoteke koje će se migrirati, potrebno je kliknuti na ikonu „**Next**“.




7. U sljedećem prozoru, potrebno je odabrati iz koje verzije Mastercama vršimo migraciju (U ovom slučaju to je iz verzije Mastercam 2025, a druge prozorčice odznačimo). Ukoliko migrirate iz verzija 2024 ili 2023 tada označite prozorčice te verzije. Kada smo označili kako je i na donjoj slici prikazano, potrebno je kliknuti na ikonu „**Next**“.




8. U sljedećem prozoru prikazuje se sažetak postavki koje ste odabrali za prijenos koje možete prekontrolirati. Ako se slažete sa svime kliknete na ikonu „**Finish**“, a ako želite nešto izmijeniti onda na ikonu „**Previous**“.



9. Kada smo kliknuli na ikonu „**Finish**“ Mastercam 2026 započinje migraciju podataka, te je potrebno pričekati par trenutaka da se izvrši migracija.



10. Ako Vam se u procesu migracije pojavi prozor kao što je dolje prikazan, tada kliknite na ikonu „**Replace the original...**“ i na ikonu „**Apply this...**“.



11. Nakon završetka procesa migracije podataka pojaviti će se prozor koji će Vas obavijestiti o uspješnom migriranju podataka, te je time proces završen.

12. Kada uspješno završite navedeni proces, nazovite nas ukoliko Vam je potrebna pomoć oko ostalih postavki ako ih imate (postprocesori, popis alata, bilo kakve posebne postavke ili slično ...). Na raspolaganju smo svakim radnim danom od 8:00 do 16:00h na mob +385 91/3050-611 Davor ili na email: info@mastercam.hr

Mastercam[®]

CAMteH *Engineering*

Za sve dodatne informacije vezane uz ovu instalaciju stojimo Vam na raspolaganju, te slobodno nas možete kontaktirati:

www.mastercam.hr

info@mastercam.hr

Pratite nas:



CAMteH
Engineering

Mastercam[®]